Chess Tracking: Uživatelská dokumentace

Požadavky:

Hardware

64-bit (x64) procesor
4 GB Paměti (nebo více)
Dual-core 3.1 GHz (2 logická jádra na jedno fyzické) nebo výkonnější procesor
USB 3.0 řadič dedikovaný pro Kinect v2 sensor
Grafický adaptér podporující DX11
Kinect v2 sensor, napájecí hub a usb kabel

Software

Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Běhové prostředí pro .NET Framework 4.7 Visual Studio 2017

Instalace

- 1. Stáhnout a nainstalovat ovladače k senzoru Kinect v2, například z https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44561
- Stáhnout složku se zdrojovými souboru na disk z CD, nebo z https://github.com/standa42/ChessTracking

Spuštění

- 1. Otevřeme projekt ChessTracking.sln, který se nachází v kořenovém adresáři zdrojových souborů, ve Visual Studiu 2017.
- 2. Spuštění programu provedeme klávesovou zkratkou Ctrl+F5, nebo přes Debug -> Start Without Debugging. Po spuštění se objeví 2 okna: ovládací okno a vizualizační okno
- 3. Kliknutím na New game, nebo Load game, provedeme vytvoření nové hry, respektive její načtení ze souboru. Vytvořená hra se zobrazí v Game state obrázku.
- 4. Ujistíme se, zda máme připojený a napájený senzor.
- 5. Kliknutím na Start tracking spustíme sledování. Iniciální nalezení šachovnice může trvat 1-30 vteřin. Jeho průběh a případná chybová hlášení můžeme sledovat v seznamu sledovacích logů Tracking log. Pokud nastala chyba, opakujeme od bodu 4.
- 6. Po bezchybném průběhu hledání šachovnice uvidíme změnu v Immediate tracking state(zobrazuje aktuální stav sledování šachovnice), Averaged tracking state(zobrazuje průměrovaný stav sledování šachovnice) a ve vizualizačním okně, kde uvidíme barevný výstup z kamery.
- 7. Pokud se podařilo určit pozice figurek, je to oznámeno v User log, a všechny obrázky v horní řadě jsou synchronní jak v otočení šachovnice, tak v pozici a barvě figurek. Pokud se obrázky rozchází v barvě figurek, popřípadě otočení šachovnice, je potřeba ručně nastavit mez barev

pomocí táhla Figure color calibration. Pokud se obrázky rozchází v pozici figurek, popřípadě otočení šachovnice, je potřeba ve Visualisation choice vybrat HighlightedChessboard a ve vizualizačním okně zkontrolovat, zda je v něm zobrazen stůl s šachovnicí a vše, krom šachovnice a figurek na ní ležících má modrou barvu. Pokud tomu tak není, stiskem Recalibrate restartujeme proces hledání šachovnice.


- 8. Po lokalizaci figurek můžeme začít hrát hru. Do pole Game record se zobrazuje zápis hry, v poli User log se objevují případné validační chyby. V průběhu tahu, nebo zaclonění kamery, si můžeme povšimnout, že pole napravo zčervená a oznámí narušení tahu.
- 9. V jakémkoli okamžiku můžeme uložit hru od začátku do posledního validního tahu na disk tlačítkem Save game.
- 10. Tlačítkem Stop tracking lze ukončit sledování hry, stav hry bude uchován v posledním zaznamenaném validním tahu. Pro opětovné spuštění sledování lze přejít do bodu 5.
- 11. Hru lze smazat tlačítkem End game. Nahrání nové hry je popsané v bodu 3.

Popis uživatelského rozhranní


Uživatelské rozhranní je rozděleno na 2 okna: ovládací okno(viz obrázek 1)a vizualizační okno(viz obrázek 2). V ovládacím okně nalezneme ovládací tlačítka, logy, nastavení a průběh šachové hry, vizualizační okno slouží pouze k zobrazení výstupu z kamery.

Detailnější popis jednotlivých komponent:

- Tlačítko New game vytváří novou hru
- Tlačítko Load game spouští dialogové okno pro načtení hry z disku
- Tlačítko Save game spouští dialogové okno pro uložení hry na disk
- Tlačítko Start tracking spouští sledování
- Tlačítko Recalibrate resetuje sledování
- Tlačítko Stop tracking ukončuje sledování
- Obrázek Immediate tracking state zobrazuje aktuálně vypočtené pozice figurek na šachovnici
- Obrázek Averaged tracking state zobrazuje průměrované pozice figurek na šachovnici
- Obrázek Game state zobrazuje stav hry po posledním validním tahu
- Pole Game record obsahuje záznam hry
- Pole User log obsahuje validační hlášky a další oznámení věnující se stavu hry
- Pole Tracking log obsahuje oznámení ohledně stavu sledování
- Obdelník Scene disrupted zčervená, pokud je aktuálně pozorovaná scéna narušena
- Text FPS zobrazuje počet zpracovaných snímků scény za vteřinu
- Výběr Visualisation choice ovlivňuje obsah výstupu ve vizualizačním okně
- Táhlo Figure color calibration umožňuje ovlivňovat práh barvy pro rozdělení figurek



Obrázek 1 - Ovládací okno



Obrázek 2 - Vizualizační okno